

# Quick-Install

## Abacus Business Software 2021 Release 15.02.2021 Windows

### 1. Grundlagen

Diese Kurz-Anleitung gilt für die Abacus Version 2021 Release 15.02.2021 für Windows Betriebssysteme. Das Installationsmedium der Abacus-Software besteht aus einem ISO-File oder einem Netzwerk-Installer. Bitte versuchen Sie nicht, von verbundenen Laufwerken aus oder in einen UNC-Pfad zu installieren.



**Bevor Sie beginnen, beachten Sie bitte zwingend folgende Hinweise:**

- Das ISO-File und der Netzwerk-Installer für die Installation finden Sie auf dem Partner-Portal unter: <https://partner.abacus.ch/support/release-informationen/ausgelieferte-releases>
- Um die Abacus Version 2021 starten zu können, benötigen Sie den neusten AbaClient. Den AbaClient 32 Bit finden Sie unter <https://downloads.abacus.ch/downloads-page/abacclient/>
- Updates können maximal in 3-Versionen-Schritten gemacht werden. Sie müssen ggf. zunächst auf eine tiefere Version updaten, um von dieser aus auf die Abacus Version 2021 updaten zu können.
- Prüfen Sie die Hardware anhand der separaten Hardware- und Systemempfehlungen.
- Beenden Sie Virenschilder und deaktivieren Sie für die Installation die Benutzerkontensteuerung.
- Neuerungskdokumente, Updatebeschreibung und die ausführliche Installationsanleitung geben weitere wichtige Hinweise.



**FairCom DB Datenbank:**

- Die Datenbank c-tree wurde in FairCom DB umbenannt.
- Die Version 2021 wird nur noch mit der FairCom DB ausgeliefert. Mandanten im PSQL-Format müssen spätestens mit der Version 2020 in die FairCom DB konvertiert und PSQL deinstalliert werden.



**Registrationsdatei abareg.zip / abareg.xml:**

- Ohne die produktive Registrationsdatei können Sie die Installation nicht durchführen. Ohne Angabe dieser Datei im Schritt 6 auf Seite 2 bricht das Setup bei der Applikationsauswahl ab.
- Sie können nur die lizenzierten Applikationen installieren, welche das Setup aus dieser Datei ausliest!

### 2. Art der Installation

Die Abacus Business Software Version 2021 unterscheidet zwischen folgenden Arten der Installation:

#### 2.1 Einzelplatz

Es werden die für einen Einzelplatzrechner benötigten Programme und Dienste installiert

#### 2.2 Server

Es werden die für einen Server benötigten Programme und Dienste installiert.

#### 2.3 Deinstallationsvorgang

Wählen Sie diese Variante, wenn Sie Abacus deinstallieren möchten. Dabei werden alle Abacus- und Datenbank-Dienste und -Registrierungseinträge am Server entfernt. Im Verzeichnis abac bleiben nur noch die Verzeichnisse db, kd, out, styles und ggf. scopes erhalten.

### 3. Installation

1. Kopieren Sie die **ISO-Datei** auf den Server/PC und mounten diese durch Doppelklick. Öffnen Sie das Programm **abasetup.exe** aus dem gemountetem DVD-Laufwerk im Windows-Explorer. Wenn Sie den **Netzwerk-Installer** verwenden, starten Sie diesen als Administrator. Die nötigen Komponenten werden dann während der Installation vom Internet heruntergeladen und installiert.
2. Wählen Sie die Sprache des Installations-Assistenten aus.
3. Geben Sie den Installationspfad an. Bei Updates wird der bestehende Pfad vorgeschlagen.
4. Wählen Sie die Art der Installation aus.
5. Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzbestimmungen, um mit der Installation fortfahren zu können.
6. Geben Sie den Pfad zur Registrationsdatei **abareg.zip / abareg.xml** an, welche Sie separat erhalten haben. Lesen Sie dazu den Hinweis zur **Registrationsdatei** auf Seite 1.
7. Applikationsauswahl: Lesen Sie dazu den Hinweis zur **Registrationsdatei** auf Seite 1!
8. Wählen Sie bei einer Installationsart **Server** die Portale, mit welchen Sie arbeiten werden.
9. Datenbank: Es steht nur noch die Datenbank FairCom DB zur Verfügung, wobei Sie mit einer Lizenz mit dem DB-Connector auch eine vorinstallierte MS SQL-Datenbank wählen können. Bei einem Update mit Pervasive.SQL müssen alle Mandanten bereits in der Version 2020 nach c-tree konvertiert und die Pervasive-Datenbank deinstalliert sein.
10. Wählen Sie, ob der Demomandant in Deutsch ebenfalls installieren werden soll.
11. Geben Sie die Adresse ein, über welche die Abacus Installation gestartet werden soll. Lesen Sie dazu die Information im Installationsassistenten.
12. Bei Neuinstallationen müssen Sie ein Passwort für den Abacus Administrator vergeben, mit welchem Sie sich nach der Installation im Abacus anmelden müssen. Bei Updates erscheint dieses Fenster nicht.
13. Überprüfen Sie vor der Installation nochmals die definierten Installationsparameter. Mit der Schaltfläche **<Zurück>** können Sie einzelne Parameter ändern.
14. Starten Sie die Installation und warten, bis diese erfolgreich beendet wird.
15. Laden Sie den AbaClient von der Webseite <https://downloads.abacus.ch/downloads-page/abaclient/> herunter und installieren Sie diesen am Server und an den Clients. Der AbaClient wird nur als 32 Bit Version zur Verfügung gestellt. Am Server / Einzelplatzrechner können Sie alternativ die abacug4.exe aus dem abac\df\_win64 starten.
16. Starten Sie Ihren Webbrowser und rufen die URL auf, welche Sie im Schritt 11 eingetragen haben.
  - 16.2 Sie können eine Installation auch direkt mit dem AbaClient starten. Lesen Sie dazu die Kurzreferenz für den AbaClient unter <https://downloads.abacus.ch/downloads-page/abaclient/>
17. Bestätigen Sie die Meldung, um die abaclient.abalink-Datei mit dem AbaClient zu öffnen.
18. Aktivieren Sie die Installation, um die Abacus-Programme im Multi-User-Modus betreiben zu können. Eine Anleitung dazu finden Sie in der ausführlichen Installationsanleitung.



**Bei Fragen und Problemen:** Für allfällige Fragen bezüglich der Installation, Registration oder eines Updates wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Abacus Vertriebspartner. Text im Blocksatz



**Weitere Informationen zur Installation:** Lesen Sie ebenfalls die ausführliche Installationsanleitung, um zusätzliche, wichtige Informationen zu erhalten.